

# Tableau Server für Windows

## In der Alibaba Cloud

Administratorhandbuch

Letzte Aktualisierung 09.01.2025

© 2024 Salesforce, Inc.





# Inhalt

---

<b>Installieren von Tableau Server in der Alibaba-Cloud</b> .....	<b>1</b>
Das ist archivierter Inhalt .....	1
Einführung .....	1
Bereitstellungsoptionen für Tableau Server in der Alibaba-Cloud .....	3
Das ist archivierter Inhalt .....	3
Einführung .....	3
Was Sie benötigen, bevor Sie beginnen können .....	4
Das ist archivierter Inhalt .....	4
Einführung .....	5
Best Practices für die Installation von Tableau-Server in der Alibaba Cloud .....	6
Das ist archivierter Inhalt .....	6
Einführung .....	6
Minimieren der Kosten .....	7
Tableau-Server in der Alibaba Cloud Topologie .....	8
Das ist archivierter Inhalt .....	8
Einführung .....	8
Auswählen des Typs und der Größe einer Alibaba ECS-Instanz .....	10
Das ist archivierter Inhalt .....	10
Einführung .....	11
Typische Instanztypen und -größen für Entwicklungs-, Test- und Pro- duktionsumgebungen .....	11

---

Empfohlene Spezifikationen für eine einzelne Produktionsinstanz .....	12
Selbstständige Bereitstellung eines einzelnen Tableau Server in Alibaba Cloud .....	14
Das ist archivierter Inhalt .....	14
Einführung .....	14
Schritt 1: Richten Sie eine VPC ein .....	14
Schritt 2: Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe .....	16
Schritt 3: Richten Sie eine ECS-Instanz ein .....	17
Schritt 4: Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer ECS-Instanz her .....	18
Schritt 5: Installieren Sie Tableau Server auf Ihrer ECS-Instanz .....	19
Schritt 6: Greifen Sie über einen Remote-Browser auf Tableau Server zu .....	20
Schritt 7: Veröffentlichen Sie Daten in Tableau Server auf Ihrer ECS-Instanz .....	20
Schritt 8: Verwalten von Tableau Server-Lizenzen .....	21
Tableau Server in der Alibaba Cloud in einer verteilten Umgebung selbst bereitstellen	22
Das ist archivierter Inhalt .....	22
Einführung .....	22
Schritt 1: Erstellen einer Alibaba Virtual Private Cloud (VPC) .....	23
Schritt 2: Bereitstellen von drei ECS-Instanzen .....	23
Schritt 3: Erstellen eines Alibaba Server-Load Balancer für den Tableau Server-Cluster .....	24
Fehlerbehebung für Tableau Server in der Alibaba-Cloud .....	25
Das ist archivierter Inhalt .....	25
Einführung .....	26

# Installieren von Tableau Server in der Alibaba-Cloud

## Das ist archivierter Inhalt

Bereitstellungen in öffentlichen Clouds werden weiterhin unterstützt, der Inhalt für Bereitstellungen in öffentlichen Clouds von Drittanbietern wird jedoch nicht mehr aktualisiert.

Den neuesten Inhalt zur Tableau Server-Bereitstellung finden Sie im [Bereitstellungshandbuch zu Tableau Server Enterprise](#) und im Abschnitt [Bereitstellen](#) der Tableau Server-Hilfe.

Für Kunden, die über Zugriff verfügen, empfehlen wir Tableau Cloud. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#)
- [Testversion von Tableau Cloud für Administratoren](#)
- [Tableau Cloud: Erste Schritte für Administratoren](#)

## Einführung

Wenn Sie Tableau auf einer Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS)-Instanz installieren, haben Sie immer noch die erweiterten Funktionen von Tableau in einer lokalen Umgebung. Der Einsatz von Tableau auf einer ECS-Instanz ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie die Flexibilität der Hoch- und Ausbauskalierung wünschen, ohne eine teure Serverflotte kaufen und warten zu müssen. Sie können beispielsweise Tableau für die Hochverfügbarkeit und Integration in alle häufig verwendeten Unternehmensanwendungen konfigurieren (beispielsweise Active Directory), auf die Organisationen möglicherweise vertrauen.

Suchen Sie nach Tableau für Linux? Siehe [Installieren von Tableau Server in der Alibaba-Cloud](#)

Sie können die Daten, die Sie mit Tableau Server verwenden, in den folgenden Alibaba-Datenbanken speichern:

- **Aspara DB RDS für Microsoft SQL-Server:** Ein On-Demand-Datenbank-Hosting-Dienst für Microsoft SQL-Server.
- **Apsara DB RDS für MySQL:** Ein On-Demand-Datenbank-Hosting-Dienst für MySQL.
- **Aspara DB RDS für PostgreSQL:** Ein On-Demand-Datenbank-Hosting-Dienst für PostgreSQL.

Sie können die folgenden nativen Daten-**Connectors** verwenden, um eine Verbindung zu Ihren Daten in der Alibaba Cloud herzustellen:

- **Microsoft SQL-Server:** Verbinden Sie sich mit einer Microsoft SQL-Serverdatenbank.
- **MySQL:** Verbindung zu einer MySQL-Datenbank herstellen.
- **PostgreSQL:** Verbinden Sie sich mit einer PostgreSQL-Datenbank.
- **Andere Datenbanken (JDBC):** Verbindung zu einer Datenbank mit dem Java Database Connectivity (JDBC)-Standard.
- **Andere Datenbanken (ODBC):** Verbinden Sie sich mit einer Datenbank über den ODBC-Standard (Open Database Connectivity).

# Bereitstellungsoptionen für Tableau Server in der Alibaba-Cloud

## Das ist archivierter Inhalt

Bereitstellungen in öffentlichen Clouds werden weiterhin unterstützt, der Inhalt für Bereitstellungen in öffentlichen Clouds von Drittanbietern wird jedoch nicht mehr aktualisiert.

Den neuesten Inhalt zur Tableau Server-Bereitstellung finden Sie im [Bereitstellungshandbuch zu Tableau Server Enterprise](#) und im Abschnitt [Bereitstellen](#) der Tableau Server-Hilfe.





Für Kunden, die über Zugriff verfügen, empfehlen wir Tableau Cloud. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#)
- [Testversion von Tableau Cloud für Administratoren](#)
- [Tableau Cloud: Erste Schritte für Administratoren](#)

## Einführung

Sie können Tableau Server auf einer Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS)-Instanz bereitstellen. Eine Tableau Bereitstellung in der Alibaba Cloud unterstützt Folgendes:

Tableau Server	Alibaba Cloud ECS-Selbstbereitstellung
Einsatzbereit	✓
Aktualisieren von Tableau ohne Ersetzen der Instanz	✓
Installieren unter Linux	✓
Installieren unter Windows	✓

Vertikale Skalierung	
Horizontale Skalierung (Knoten hinzufügen)	
Active Directory-Unterstützung	
BYOL-Lizenz	

Die Option der Selbstbereitstellung wird nachfolgend näher beschrieben:

- **Selbstbereitstellung auf einer Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS)-Instanz** – Bietet die größte Flexibilität und Optionen zur Anpassung von Tableau Server an Ihre Umgebung.

Die Selbstbereitstellung von Tableau Server in einer ECS-Instanz wird für Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen empfohlen, die einfach starten, aber später möglicherweise skaliert werden müssen.

Für weitere Informationen zur Selbstbereitstellung, siehe [Selbstbereitstellung eines Single Tableau Servers auf der Alibaba Cloud](#). Für weitere Informationen zur Bereitstellung in einer verteilten Umgebung, siehe [Selbstbereitstellung von Tableau Server auf der Alibaba Cloud in einer verteilten Umgebung](#).

Weitere Informationen zu den Tableau-Lizenzierungsoptionen finden Sie unter "Lizenzierung – Übersicht" in der Tableau-Hilfe.

## Was Sie benötigen, bevor Sie beginnen können

### Das ist archivierter Inhalt

Bereitstellungen in öffentlichen Clouds werden weiterhin unterstützt, der Inhalt für Bereitstellungen in öffentlichen Clouds von Drittanbietern wird jedoch nicht mehr aktualisiert.



Den neuesten Inhalt zur Tableau Server-Bereitstellung finden Sie im [Bereitstellungshandbuch zu Tableau Server Enterprise](#) und im Abschnitt [Bereitstellen](#) der Tableau Server-Hilfe.

Für Kunden, die über Zugriff verfügen, empfehlen wir Tableau Cloud. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#)
- [Testversion von Tableau Cloud für Administratoren](#)
- [Tableau Cloud: Erste Schritte für Administratoren](#)

## Einführung

Um mit Tableau Server in der Alibaba Cloud zu arbeiten, benötigen Sie:

- Ein Alibaba Cloud Konto. Wenn Sie noch kein Konto haben, [registrieren Sie sich für ein neues Konto](#).
- Eine Tableau-Lizenz.
  - Für eine eigenständige Tableau Server-Bereitstellung müssen Sie den [Vertrieb kontaktieren](#), um einen Produktschlüssel zu erhalten.
  - Für eine Cluster-basierte Bereitstellung benötigen Sie eine benutzerbasierte Lizenz (die alle autorisierten Benutzer von Tableau abdeckt), eine Core-basierte Lizenz (mit mindestens 16 Cores) oder eine Tableau-Abonnementlizenz. Wenn Sie einen Produktschlüssel benötigen, [wenden Sie sich an den Vertrieb](#).

Weitere Informationen zu den Tableau-Lizenzierungsoptionen finden Sie unter "Lizenzierung – Übersicht" in der Tableau-Hilfe.

# Best Practices für die Installation von Tableau-Server in der Alibaba Cloud

## Das ist archivierter Inhalt

Bereitstellungen in öffentlichen Clouds werden weiterhin unterstützt, der Inhalt für Bereitstellungen in öffentlichen Clouds von Drittanbietern wird jedoch nicht mehr aktualisiert.

Den neuesten Inhalt zur Tableau Server-Bereitstellung finden Sie im [Bereitstellungshandbuch zu Tableau Server Enterprise](#) und im Abschnitt [Bereitstellen](#) der Tableau Server-Hilfe.

Für Kunden, die über Zugriff verfügen, empfehlen wir Tableau Cloud. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#)
- [Testversion von Tableau Cloud für Administratoren](#)
- [Tableau Cloud: Erste Schritte für Administratoren](#)

## Einführung

Mithilfe der folgenden bewährten Methoden wird die Installation von Tableau Server in der Cloud einfacher.

- Suchen Sie in der Tableau Server-Hilfe nach "Planen der Bereitstellung".
- Lesen Sie Tableau Server unter [Alibaba Cloud Voraussetzungen](#).
- Suche nach "Checkliste für die Absicherung" in der Tableau Server-Hilfe
- Wenn Sie neu in der Cloud sind, nutzen Sie die kostenlose Testversion [Alibaba Cloud](#), um sich mit der Arbeit in der Cloud vertraut zu machen, bevor Sie Tableau Server in der Alibaba Cloud einsetzen.

- Lesen und verstehen Sie [Netzwerktopologie](#) auf der Alibaba Cloud und wie man sie erstellt.

## Minimieren der Kosten

Die Alibaba Cloud bietet Cloud-basierte Dienste auf Umlagebasis. Die Kosten richten sich nach den ausgeführten Diensten und deren Nutzungsdauer. Verschiedene Kombinationen aus Instanztypen und -größen haben unterschiedliche Kosten. Für weitere Informationen bezüglich der Kosten der Services, siehe [Alibaba Cloud Preise](#). Mithilfe des [Alibaba Cloud-Preisrechners](#) können Sie Ihre monatlichen Gesamtkosten abschätzen.

Um die laufenden Kosten zu überwachen und zu kontrollieren, können Sie in der Alibaba Cloud einen Abrechnungsalarm einrichten, um E-Mails zu versenden, wenn Ihre monatlichen Alibaba Cloud-Kosten Ihre vordefinierte Ausgabenschwelle erreichen:

1. Klicken Sie in der Alibaba Cloud-Konsole auf **Rechnungsverwaltung**.
2. Klicken Sie auf der Seite **Kontoübersicht** neben **Monatliche Ausgabenalarm** auf **Einstellung**.
3. Aktivieren Sie im Dialogfeld **Monatliche Ausgabenwarnung** monatliche Ausgabenwarnungen, geben Sie die Ausgabenschwelle ein und legen Sie den E-Mail-Empfänger fest, der benachrichtigt werden soll, wenn die Ausgaben den von Ihnen festgelegten Schwellenwert erreichen.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihre Ausgaben verfolgen können, finden Sie unter [Wie Sie die Ausgaben der Instanz](#) auf der Alibaba-Website sehen.

# Tableau-Server in der Alibaba Cloud Topologie

## Das ist archivierter Inhalt

Bereitstellungen in öffentlichen Clouds werden weiterhin unterstützt, der Inhalt für Bereitstellungen in öffentlichen Clouds von Drittanbietern wird jedoch nicht mehr aktualisiert.


Den neuesten Inhalt zur Tableau Server-Bereitstellung finden Sie im [Bereitstellungshandbuch zu Tableau Server Enterprise](#) und im Abschnitt [Bereitstellen](#) der Tableau Server-Hilfe.

Für Kunden, die über Zugriff verfügen, empfehlen wir Tableau Cloud. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:


- [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#)
- [Testversion von Tableau Cloud für Administratoren](#)
- [Tableau Cloud: Erste Schritte für Administratoren](#)

## Einführung

Wenn Sie Tableau Server in der Alibaba Cloud einsetzen, können Sie den Grad und die Tiefe der Integration zwischen Tableau Desktop und Tableau Server auf Ihrer Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS)-Instanz wählen. Sie können Tableau Desktop und dessen Funktionen zum Extrahieren von Daten aus Ihren Datenquellen und somit als Brücke zwischen Ihren Daten und Tableau verwenden. Je nach Bedarf oder wenn Sie bereits viele Daten in der Alibaba Cloud haben, können Sie stattdessen die gesamte Bandbreite der Alibaba Cloud-Services in Verbindung mit Tableau Server nutzen. Das folgende Diagramm zeigt die Datenquellen-Integration mit Tableau Desktop und Tableau.



In der folgenden Abbildung werden alle Ihre Daten auf der Alibaba Cloud gehostet. Sie können sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten analysieren, die auf sichere, skalierbare Weise verwaltet werden. Sie können Daten, die sich nur in der Alibaba Cloud befinden, nicht verwaltete Daten, die außerhalb der Alibaba Cloud liegen, oder eine Kombination aus beidem nutzen. Diese Flexibilität erhöht in hohem Maße die Fähigkeit Ihrer Organisation, Verschiebungen von lokalen Daten in die Cloud zu unterstützen, da beide Datentypen gleichermaßen unterstützt werden.



## Auswählen des Typs und der Größe einer Alibaba ECS-Instanz

### Das ist archivierter Inhalt

Bereitstellungen in öffentlichen Clouds werden weiterhin unterstützt, der Inhalt für Bereitstellungen in öffentlichen Clouds von Drittanbietern wird jedoch nicht mehr aktualisiert.

Den neuesten Inhalt zur Tableau Server-Bereitstellung finden Sie im [Bereitstellungshandbuch zu Tableau Server Enterprise](#) und im Abschnitt [Bereitstellen](#) der Tableau Server-Hilfe.

Für Kunden, die über Zugriff verfügen, empfehlen wir Tableau Cloud. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#)
- [Testversion von Tableau Cloud für Administratoren](#)
- [Tableau Cloud: Erste Schritte für Administratoren](#)

## Einführung

Die Alibaba Cloud bietet viele Arten von Instanzen in verschiedenen Größen. Die Auswahl der richtigen Instanz für Ihre Arbeitslast ist ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Tableau Server-Bereitstellung. Sie können aus einer großen Auswahl an Instanzen wählen. Eine vollständige Liste aller verfügbaren Instanztypen und -größen finden Sie unter [Instanztypen-Familien](#) auf der Alibaba-Website.

Es ist wichtig, eine Instanz zu wählen, die Tableau Server ausführen kann. Die Instanz muss den Tableau Server Hardware-Richtlinien (mind. 8 Core und 128 GB RAM) entsprechen.

Die 64-Bit-Version von Tableau Server erfordert als Mindestanforderung einen Prozessor mit 4 Kernen (das entspricht 8 vCPUs auf einer Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS)-Instanz) und 64 GB RAM. Es wird jedoch dringend empfohlen, für eine einzelne ECS-Produktionsinstanz insgesamt 8 Prozessor-Kerne (16 vCPUs auf einer ECS-Instanz) und 128 GB RAM zu verwenden.

Das Windows-Betriebssystem erkennt diese 16 vCPUs als 8 Kerne, sodass es keine negativen Lizenzierungsauswirkungen gibt.

## Typische Instanztypen und -größen für Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen

- ecs.c5.4xlarge
- ecs.g5.4xlarge
- ecs.r5.4xlarge

**Anmerkung:** Einige Instanztypen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

## Empfohlene Spezifikationen für eine einzelne Produktionsinstanz

Komponente/Ressource	Alibaba Cloud				
CPU	16+ vCPU				
Betriebssystem					
		2019.x	2020.1.0 - 2021.2.x	2021.3.0 – 2023.1x, 2023.3.0	2023.3.1 – 2024.2.x
	Windows Server 2008 R2	✓			
	Windows Server 2012	✓	✓		
	Windows Server 2012 R2	✓	✓		
	Windows Server 2016	✓	✓	✓	✓
	Windows Server 2019	✓	✓	✓	✓
	Windows Server 2022	<p><b>Hinweis:</b> Windows Server 2022 wird <i>nicht</i> in Versionen vor 2023.3.1 unterstützt. Seit April 2023 blockieren Installationsprogramme für alle Ver-</p>			✓



		2019.x	2020.1.0 - 2021.2.x	2021.3.0 – 2023.1x, 2023.3.0	2023.3.1 – 2024.2.x
		sionen vor 2023.3.1 von Tableau Server unter Win- dows die Installation unter Windows 2022.			
Arbeitsspeicher	Mindestens 128 GB RAM (4 GB RAM pro vCPU)				
Speicher	Zwei Volumes:  Volume 30–50 GiB für das Betriebssystem  Volume 100 GiB oder größer für Tableau Server				
Speichertyp	SSD Cloud Disk  Für weitere Informationen zu SSD Cloud Disks, siehe <a href="#">Cloud Disks und geteilte Blockspeicherlösungen</a> auf der Alibaba-Website.				
Festplattenlatenz	Weniger als oder gleich 20 ms, gemessen vom Windows-Leis- tungsindikator <b>Durchschn. Datenträger übertragen/s</b> Leis- tungszähler in Windows.  Für weitere Informationen über die Festplattenlatenz in der Alibaba Cloud und ihre Beziehung zu IOPS, siehe <a href="#">Speicherparameter und Leistungstest</a> auf der Alibaba-Website.				

# Selbstständige Bereitstellung eines einzelnen Tableau Server in Alibaba Cloud

## Das ist archivierter Inhalt

Bereitstellungen in öffentlichen Clouds werden weiterhin unterstützt, der Inhalt für Bereitstellungen in öffentlichen Clouds von Drittanbietern wird jedoch nicht mehr aktualisiert.

Den neuesten Inhalt zur Tableau Server-Bereitstellung finden Sie im [Bereitstellungshandbuch zu Tableau Server Enterprise](#) und im Abschnitt [Bereitstellen](#) der Tableau Server-Hilfe.

Für Kunden, die über Zugriff verfügen, empfehlen wir Tableau Cloud. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#)
- [Testversion von Tableau Cloud für Administratoren](#)
- [Tableau Cloud: Erste Schritte für Administratoren](#)

## Einführung

Sie können Tableau Server auf einer Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS)-Instanz installieren und ausführen. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Tableau Server auf einer ECS-Instanz zu installieren und zu konfigurieren.

## Schritt 1: Richten Sie eine VPC ein

Erstellen Sie eine Virtual Private Cloud (VPC), in der Sie Ihre ECS-Instanz starten und Tableau installieren. Sie erstellen auch einen virtuellen Switch (VSwitch), der die Kommunikation zwischen Ihren ECS-Instanzen erleichtert.

1. Melden Sie sich bei der [Alibaba Cloud Console](https://account.alibabacloud.com/login/login.htm) (<https://account.alibabacloud.com/login/login.htm>) an.

2. Klicken Sie im Alibaba Cloud-Dashboard unter **Networking** auf **Virtual Private Cloud**.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Region die Region aus, in der Sie Ressourcen erstellen möchten.
4. Klicken Sie in der **VPC-Konsole** auf **VPC erstellen**.
5. Geben Sie auf der Seite **VPC erstellen** Folgendes an:

- a. **Name:** Geben Sie einen Namen (max. 128 Zeichen) für Ihre VPC ein.
- b. **IPv4 CIDR Block:** Wählen Sie einen privaten IPv4-CIDR-Bereich.

**Anmerkung:** Der IPv4-CIDR-Block kann nach der Erstellung der VPC nicht mehr geändert werden.

- c. **Beschreibung:** Geben Sie eine Beschreibung (bis zu 256 Zeichen) ein, um Ihre VPC zu beschreiben.
6. Geben Sie unter **VSwitch** Folgendes an:
    - a. **Name:** Geben Sie einen Namen (max. 128 Zeichen) für den virtuellen Switch (VSwitch) ein.
    - b. **Zone:** Wählen Sie eine Verfügbarkeitszone aus.
    - c. **IPv4 CIDR Block** Wählen Sie einen privaten IPV4-CIDR-Bereich.
    - d. **Beschreibung:** Geben Sie eine Beschreibung (max. 256 Zeichen) zur Beschreibung Ihres VSwitch ein.
  7. Wenn Sie fertig sind, überprüfen Sie Ihre Auswahlen, und klicken Sie dann auf **OK**.

## Schritt 2: Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe

Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe für die Verwendung mit Ihrer ECS-Instanz. Die Sicherheitsgruppe ist eine virtuelle Firewall, die den Zugriff aus dem Internet auf Ihre ECS-Instanz erlaubt oder verweigert.

1. Klicken Sie auf dem Alibaba Cloud Dashboard unter **Produkte & Services** auf **Elastic Compute Service**.
2. Klicken Sie auf der Seite **Elastic Compute Service** unter **Netzwerk & Sicherheit** auf **Sicherheitsgruppen**.
3. Klicken Sie auf der Seite **Sicherheitsgruppen** auf **Sicherheitsgruppe erstellen**.
4. Geben Sie auf der Seite **Sicherheitsgruppe erstellen** Folgendes an:
  - a. **Vorlage:** Wählen Sie **Web Server Windows**.
  - b. **Name der Sicherheitsgruppe** Geben Sie einen Namen (max. 128 Zeichen) für Ihre Sicherheitsgruppe ein.
  - c. **Beschreibung:** Geben Sie eine Beschreibung (max. 256 Zeichen) zur Beschreibung Ihrer Sicherheitsgruppe ein.
  - d. **Netzwerktyp:** Wählen Sie **VPC** aus.
  - e. **VPC:** Wählen Sie die VPC, die Sie zuvor erstellt haben.
  - f. **Tag:** Geben Sie ein Schlüssel/Wert-Paar ein, um die Sicherheitsgruppe zu kennzeichnen und später einfacher suchen/filtern zu können.
5. Klicken Sie auf **OK**, und klicken Sie dann im Dialogfeld **Notizen** auf **Regeln jetzt erstellen**.
6. Klicken Sie für jeden der auf der Registerkarte **Ingress** aufgeführten Ports auf **Ändern**, und ändern Sie dann im Feld **Berechtigungsobjekte** den IP-Adressbereich so, dass er Ihrem Netzwerk entspricht, damit nur der Verkehr von Ihrem Netzwerk mit Ihrer

ECS-Instanz verbunden werden kann.

## Schritt 3: Richten Sie eine ECS-Instanz ein

Erstellen Sie eine ECS-Instanz, in der Sie installieren Tableau werden.

1. Klicken Sie auf dem Alibaba Cloud Dashboard unter **Produkte & Services** auf **Elastic Compute Service**.
2. Klicken Sie auf der Seite **Elastic Compute Service** auf **Instanzen**.
3. Klicken Sie auf der Seite **Instanzen** auf **Instanz erstellen**.
4. Klicken Sie auf der Seite **Elastic Compute Service (ECS)** auf **Benutzerdefiniert**.
5. Klicken Sie in der **Abrechnungsmethode** auf **Abonnement**.
6. Wählen Sie unter **Region** die Region und die Verfügbarkeitszone aus, in der Sie Ihre VPC erstellt haben.
7. Wählen Sie unter **Instanztyp** die Option **Aktuelle Generation**, wählen Sie dann **X86-Architektur** aus, und wählen Sie zum Schluss in der Instanz-Liste die Option **ecs.g5.4x-large**.

**Anmerkung:** Einige Instanztypen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

8. Wählen Sie unter **Bild** **Öffentliches Bild** und dann in der Liste der Betriebssysteme **Windows Server** und eine der unterstützten Versionen, z.B. **2012 R2 Data Center Edition 64bit English Edition** aus.
9. Wählen Sie im **Speicher** unter **Systemdatenträger** die Option **SSD-Cloud-Disk** aus und stellen Sie dann die Größe auf 50 GB ein.

10. Klicken Sie unter **Datendiskette** auf **Diskette hinzufügen**, wählen Sie **SSD Cloud Disk** und stellen Sie die Größe auf 100 GiB ein.
11. Wählen Sie unter **Dauer** die Zeitspanne, für die Sie die Instanz mieten möchten, und klicken Sie dann auf **Weiter: Networking**.
12. Wählen Sie im **Netzwerk** die VPC und den VSwitch aus, die Sie zuvor erstellt haben.
13. Wählen Sie unter **Sicherheitsgruppe** die Sicherheitsgruppe aus, die Sie zuvor erstellt haben.
14. Klicken Sie auf **Weiter: Systemkonfigurationen** und geben Sie das Administratorpasswort und den Instanznamen an.
15. Klicken Sie auf **Weiter: Gruppieren**, geben Sie beliebige Tags oder Bereitstellungssets an, und klicken Sie dann auf **Weiter: Vorschau**.
16. Überprüfen Sie Ihre Auswahl, lesen Sie die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, und klicken Sie dann auf **Bestellung anlegen**.

## Schritt 4: Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer ECS-Instanz her

Nachdem Sie Ihre ECS-Instanz erstellt haben, müssen Sie eine Verbindung herstellen und sie für die Installation von Tableau vorbereiten. Weitere Informationen zum Verbinden mit einer ECS-Instanz, siehe [Verbinden mit Instanzen](#) auf der Alibaba-Website.

1. Klicken Sie auf dem Alibaba Cloud Dashboard unter **Produkte & Services** auf **Elastic Compute Service**.
2. Klicken Sie auf der Seite **Elastic Compute Service** auf **Instanzen**.
3. Wählen Sie in der Liste der Instanzen Ihre Instanz aus, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.
4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihr VNC-Kennwort ein

5. Geben Sie den Microsoft Windows-Anmeldennamen und das Kennwort ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

## Schritt 5: Installieren Sie Tableau Server auf Ihrer ECS-Instanz

Die Installation Tableau auf einer ECS-Instanz funktioniert ähnlich wie die Installation auf jedem anderen Server.

1. Kopieren Sie das Tableau Server-Installationsprogramm auf den virtuellen Computer, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  - **Laden Sie das Installationsprogramm direkt herunter.** Während Sie bei dem virtuellen Computer angemeldet sind, öffnen Sie einen Browser, navigieren Sie zur [Tableau Server-Downloadseite](#), und laden Sie die 64-Bit-Version von Tableau herunter.

**Hinweis:** Laut der erweiterten Standard-Sicherheitskonfiguration von Windows Server ist Internet Explorer für die Internetzone immer auf "Hoch" festgelegt. Diese Einstellung kann für die jeweilige Zone nicht geändert werden. Demzufolge müssen Sie beim Navigieren zu öffentlichen Sites mit Internet Explorer diese Sites der Liste der vertrauenswürdigen Sites hinzufügen.

- **Kopieren Sie das Installationsprogramm auf den virtuellen Computer.** Wenn auf Ihrem Computer bereits eine Kopie des Tableau-Installationsprogramms vorhanden ist, kopieren Sie es auf den virtuellen Computer. Erstellen Sie auf dem virtuellen Computer einen Ordner für das Installationsprogramm. Laden Sie von Ihrem Computer die TableauInstallationsdatei (z. B. TableauServer-64bit-10.5.exe) in die Instanz hoch.
2. Führen Sie das Tableau-Installationsprogramm auf dem virtuellen Computer aus, um den Server-Installationsprozess zu starten. Der Installationsprozess funktioniert genau

so wie auf jedem anderen Server. Für weitere Informationen, siehe "Installieren und Konfigurieren von Tableau Server" in der Tableau-Hilfe.

## Schritt 6: Greifen Sie über einen Remote-Browser auf Tableau Server zu

Stellen Sie sicher, dass Benutzer auf die Alibaba Cloud ECS-Instanz zugreifen können, auf der Sie installiert Tableau haben.

1. Klicken Sie in der Elastic Compute Services-Konsole auf **Instanzen**, wählen Sie Ihre Instanz in der Liste aus und suchen Sie dann nach der externen IP-Adresse.
2. Öffnen Sie auf einem anderen Computer (nicht auf der Instanz) einen Browser.
3. Geben Sie im Browser die externe IP-Adresse des Tableau ein, das Sie auf der Instanz installiert haben. Beispiel: `http://13.64.47.61`.
4. Melden Sie sich mithilfe der Anmeldeinformationen für den Administratorbenutzer an, den Sie am Ende des Installationsvorgangs erstellt haben. Nach der Anmeldung sehen Sie die Tableau Server-Seite "Inhalt".

## Schritt 7: Veröffentlichen Sie Daten in Tableau Server auf Ihrer ECS-Instanz

Nachdem Sie Tableau Server auf einer ECS-Instanz erstellt haben, können Benutzer in Ihrer Organisation Arbeitsbücher und Datenquellen auf den Server veröffentlichen. Der Prozess funktioniert genau so wie wenn Tableau vor Ort installiert ist, außer dass sich die Benutzer auf dem Server, der auf der ECS-Instanz läuft, anmelden müssen.

Bevor Sie Veröffentlichungen durch Benutzer zulassen, stellen Sie sicher, dass die einzelnen Benutzer in Tableau Server mit der Site-spezifischen Rolle des Herausgebers erstellt wurden und dass sie über Herausgeber-Berechtigungen verfügen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Hinzufügen von Benutzern zum Server" in der Tableau-Hilfe.



Zum Veröffentlichen von Arbeitsmappen und Datenquellen in Tableau müssen sich die Benutzer mithilfe der IP-Adresse für den Cloud-Server und der ihnen zugewiesenen Anmeldinformationen bei dem Server anmelden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Veröffentlichen von Arbeitsmappen auf einem Tableau Server](#).

## Schritt 8: Verwalten von Tableau Server-Lizenzen

Sie müssen Ihre Tableau Server-Lizenzen nicht verwalten, wenn Sie Ihre ECS-Instanz mithilfe Alibaba Cloud-Konsole oder aus der Instanz selbst schließen. Wenn Sie [eine Instanz](#) über die ECS-Konsole stoppen, kann es dennoch zu Gebühren für die Instanz kommen.

Das Löschen einer Instanz gibt all ihre Ressourcen frei, einschließlich externer Speicherung. Sie könnten Ihre Instanz löschen, wenn Sie sie nicht länger benötigen. Deaktivieren Sie immer Ihre Tableau Lizenz, bevor Sie Ihre Instanz schließen und löschen.

Vor dem Löschen Ihrer Instanz gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich auf Ihrer Instanz an.
2. Erstellen Sie ein Backup von Tableau und kopieren Sie dann die `.tsbak` Datei an eine andere Stelle, z. B. [Alibaba Cloud Object Storage Service](#), worauf dann Zugriff besteht, wenn die Instanz nicht mehr verfügbar ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Durchführen einer vollständigen Sicherung und Wiederherstellung von Tableau" in der Tableau-Hilfe.
3. Verwenden Sie den Befehl "tsm licenses deactivate", um Ihren Tableau-Lizenzschlüssel zu deaktivieren. Sie können Ihren virtuellen Computer nun herunterfahren und löschen.

# Tableau Server in der Alibaba Cloud in einer verteilten Umgebung selbst bereitstellen

## Das ist archivierter Inhalt

Bereitstellungen in öffentlichen Clouds werden weiterhin unterstützt, der Inhalt für Bereitstellungen in öffentlichen Clouds von Drittanbietern wird jedoch nicht mehr aktualisiert.

Den neuesten Inhalt zur Tableau Server-Bereitstellung finden Sie im [Bereitstellungshandbuch zu Tableau Server Enterprise](#) und im Abschnitt [Bereitstellen](#) der Tableau Server-Hilfe.

Für Kunden, die über Zugriff verfügen, empfehlen wir Tableau Cloud. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#)
- [Testversion von Tableau Cloud für Administratoren](#)
- [Tableau Cloud: Erste Schritte für Administratoren](#)


## Einführung

Sie können Tableau Server auf zwei virtuellen Maschinen (VMs) in einer verteilten Umgebung, auch als Cluster bezeichnet, ausführen. Wenn Sie Tableau Server jedoch in einer hochverfügbaren (HA - high available) verteilten Umgebung ausführen möchten, müssen Sie drei oder mehr Alibaba Cloud Elastic Compute Service Instanzen (ECS) desselben Typs und derselben Kapazität starten und diese als zusätzliche Knoten konfigurieren. Im folgenden Szenario wird von drei ECS-Instanzen ausgegangen, auf denen jeweils ein Tableau Server installiert ist. Eine der Instanzen ist als Ausgangsknoten, die anderen beiden sind als weitere Knoten konfiguriert.

Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie einen Tableau Server auf einem Cluster aus drei ECS-Instanzen in einer hoch verfügbaren und skalierbaren Konfiguration installieren und bereitstellen.

## Schritt 1: Erstellen einer Alibaba Virtual Private Cloud (VPC)


Sie benötigen eine bestehende Alibaba Virtual Private Cloud (VPC) mit einem privaten und einem öffentlichen Subnetz in drei verschiedenen Zonen. Für Informationen zur Planung und Erstellung eines benutzerdefinierten VPC-Netzwerks mit Subnetz, siehe [Planung und Design eines VPC](#) auf der Alibaba-Website.



## Schritt 2: Bereitstellen von drei ECS-Instanzen

Stellen Sie drei ECS-Instanzen desselben Typs und derselben Kapazität im privaten Subnetz bereit und verteilen Sie die Knoten auf die verfügbaren Zonen. Wählen Sie Instanzen, die den [Systemanforderungen](#) für Tableau Server entsprechen. Sie installieren Tableau Server auf jede der ECS-Instanzen und verwenden einen Knoten als den initialen Server und die zwei anderen Knoten als zusätzliche Server.

Weitere Informationen zum Installieren von Tableau in einer verteilten Windows-Umgebung finden Sie unter "Verteilte und hochverfügbare Installationen" und "Installieren und Konfigurieren von weiteren Knoten" in der Tableau Server-Hilfe.



### Schritt 3: Erstellen eines Alibaba Server-Load Balancer für den Tableau Server-Cluster

Lesen Sie auf der Alibaba-Website [Hochverfügbarkeit mit dem Server Load Balancer](#) und befolgen Sie die Schritte, um den Load Balancer in Ihrer Alibaba Virtual Private Cloud (VPC) zu starten.

1. Erstellen und starten Sie einen öffentlichen Load Balancer für das Internet. Befolgen Sie die Schritte zur [Implementierung von Hochverfügbarkeit mithilfe von Server Load Balancer](#) auf der Alibaba-Website.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihre ECS-Sicherheitsgruppe so konfiguriert ist, dass sie ausschließlich Zugang zu den Ports 80 oder 443 ermöglicht, wobei die Quelle auf Hosts oder Hostbereiche beschränkt ist, die auf Tableau zugreifen. Für weitere Informationen zu ECS-Sicherheitsgruppen, siehe [Fälle für die Konfiguration von ECS-Sicherheitsgruppen](#) auf der Alibaba-Website.
3. Geben Sie den Ping-Pfad als / an.
4. Wählen Sie die Tableau-Instanzen und befolgen Sie die Anweisungen in [Regionenübergreifenden Lastenausgleich durch den Global Traffic Manager erreichen](#) auf der Alibaba-Website, sodass der Load Balancer den Traffic innerhalb der Instanzen in mehreren Zonen ausgleicht.
5. Aktualisieren Sie Tableau, damit das Lastenausgleichsmodul verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Hinzufügen eines Lastenausgleichs" in der Tableau Server-Hilfe.

## Fehlerbehebung für Tableau Server in der Alibaba-Cloud

### Das ist archivierter Inhalt

Bereitstellungen in öffentlichen Clouds werden weiterhin unterstützt, der Inhalt für Bereitstellungen in öffentlichen Clouds von Drittanbietern wird jedoch nicht mehr aktualisiert.

Den neuesten Inhalt zur Tableau Server-Bereitstellung finden Sie im [Bereitstellungshandbuch zu Tableau Server Enterprise](#) und im Abschnitt [Bereitstellen](#) der Tableau Server-Hilfe.

Für Kunden, die über Zugriff verfügen, empfehlen wir Tableau Cloud. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- [Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud](#)
- [Testversion von Tableau Cloud für Administratoren](#)
- [Tableau Cloud: Erste Schritte für Administratoren](#)

## Einführung

Wenn Sie Probleme mit Tableau in Ihrer Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS)-Instanz oder mit dem Zugriff auf Tableau nach der Installation haben, lesen Sie die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung.

- **Keine Verbindung zur Instanz mit RDP**

Eines oder mehrere der folgenden Probleme verhindern möglicherweise, dass Sie über RDP eine Verbindung zu Ihrer Instanz herstellen können:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Anmeldeinformationen verwenden.
- Wählen Sie die Option **Anderer Benutzer** aus, und geben Sie dort Ihre Anmeldeinformationen ein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen, für die Instanz gültigen, Benutzernamen verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Instanz mit einem Administratorkonto von **myuser** erstellt haben, geben Sie **.myuser** als Benutzernamen in das RDP-Dialogfeld ein.

- **Zugriff auf den Server über einen Remote-Browser nicht möglich**

Ein oder mehrere der folgenden Probleme können dazu führen, dass Sie über einen Remote-Browser nicht auf den Server zugreifen können:

- Melden Sie sich bei der Instanz an, und stellen Sie sicher, dass der Server in Betrieb ist.
- Öffnen Sie in der Instanz einen Browser, und greifen Sie lokal auf den Server zu (z. B. mit "http://localhost" oder "http://localhost:port", wobei "port" der Portnummer entspricht, die der Server laut Konfiguration überwacht).
- In der Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS)-Konsole sicherstellen, dass Sie einen Endpunkt konfiguriert haben, der HTTP-Verkehr zur Instanz

zulässt.

**Hinweis:** Das Testen der Konnektivität mit der Instanz mithilfe des Ping-Dienstprogramms von Windows ist nicht möglich. Das Ping-Dienstprogramm meldet immer eine Zeitüberschreitung, wenn es über das öffentliche Internet verwendet wird.

- **Sie erhalten die folgende Fehlermeldung: Tableau Server ist nicht lizenziert**

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie Instanzen heruntergefahren haben, ohne zunächst die Lizenz zu deaktivieren. Wenden Sie sich an den [Tableau-Support](#).

- **Tableau Server verwendet nicht alle Prozessorkerne**

Beim Arbeiten mit der Core-basierten Lizenzierung für Tableau Server können ein oder mehrere der folgenden Symptome auftreten:

- Beim Installieren von Tableau Server zeigt das Installationsprogramm möglicherweise weniger Cores an, als Sie für den Computer mit Tableau Server erwartet haben.
- Auf der Seite "Lizenzen" von Tableau Server ist die aufgeführte Anzahl Cores unter "Verwendete Lizenzen" geringer als erwartet.
- Beim Ausführen von `tsm licenses list` gibt Tableau Server möglicherweise weniger verwendete Cores an als erwartet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Nicht alle Kerne von Tableau Server erkannt](#).